



ECBU

modalité de prélèvement



PATIENT CONTINENT

Si possible : première urines du matin ou ≥ 4 h après miction précédente,
Toilette avec lingette humide ou gant (« douche ») sans antiseptique ni savon.

Recueil du 2^e jet (élimination du 1^{er} jet souillé par la flore uro-génitale)



PATIENT INCONTINENT

- Femme : **après prescription/confirmation par le médecin** → désinfection des muqueuses et sondage aller-retour
- Homme : désinfection des muqueuses, pose étui pénien et poche stériles, urines à recueillir dans les 30 minutes



PATIENT SONDÉ

- ECBU et changement 24h après début de l'antibiothérapie.

1. Clamper la tubulure du collecteur d'urines en dessous du site de prélèvement pour permettre le recueil d'urines fraîches
2. Attendre 30 min
3. Désinfecter le site de prélèvement avec un antiseptique alcoolique
4. Percuter le site avec l'aiguille ou l'adaptateur
5. Essuyer le site de prélèvement avec une compresse
6. Déclamper la tubulure du collecteur

Ne pas prélever sur le sac collecteur.
Ne pas déconnecter la sonde du sac collecteur.



DANS TOUS LES CAS

Percuter le tube boraté et homogénéiser les tubes par 8-10 retournements.

Remplir le bon de laboratoire (importance des renseignements cliniques)



ENVOI

Conservation avant envoi au labo:

hors tube boraté : 2 heures à températures ambiante ou 24h à 4°C

48h à T° ambiante dans tube boraté

